Hints & tips

Computerprogramma's zitten vol geheimen en die proberen we hier te ontsluieren. Aan de hand van eenvoudige trucjes leer je hoe je sneller en efficiënter kan omgaan met Word, Excel, Outlook, Windows en tal van andere applicaties …

EXCEL

Cellen selecteren volgens inhoud



Excel heeft een zeer nuttige opdracht waarmee je cellen naar hun inhoud of naar hun relatie tot formules kan selecteren. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld enkel lege cellen wil selecteren, of enkel cellen die een formule met getallen bevatten.
Als je wil selecteren binnenin een bepaald bereik, selecteer dan eerst het celbereik. Wil je zoeken in de volledige werkmap, klik dan gewoon op een willekeurige cel. Druk vervolgens op **F5** en kies voor **SPECIAAL**. Kies de gewenste celinhoud en druk **OK**.

— Bert Maes —

WINDOWS

Bliksemsnel e-mailen


Moet je gauw-gauw een mail versturen en heb je geen tijd om een e-mailprogramma te openen? Een snelle manier om een nieuw bericht te beginnen, gaat als volgt: klik op **START**, kies voor **UITVOEREN** en tik vervolgens in: **mailto:jan.dewilde@hotmail.com**, waarbij het e-mailadres natuurlijk afhangt van je geadresseerde. Vervolgens wordt je standaard e-mailprogramma geopend. Je krijgt een leeg bericht te zien, de naam van de bestemmeling zal al ingevuld zijn. Vergeet nu niet om je bericht nog in te tikken… – BC



WINDOWS

Weg is weg… of toch niet?


Als je een bestand verwijdert door **DELETE** te gebruiken, is het eigenlijk nog niet echt gewist. Het wordt dan enkel verplaatst naar je **PRULLENBAK**. Pas indien jij je **PRULLENBAK** leegmaakt, of indien de **PRULLENBAK** vol zit, wordt het bestand naar het hiernamaals verwezen. Om de instellingen van je **PRULLENBAK** te wijzigen of te bekijken, klik je met de rechtermuisknop op het pictogram **PRULLENBAK** op je **BUREAUBLAD**. Je kan dan eventueel kiezen om bestanden onmiddellijk te laten wissen en dus geen gebruik te maken van de extra zekerheid van de **PRULLENBAK**. Selecteer het vinkje **BESTANDEN NIET NAAR PRULLENBAK VERPLAATSEN MAAR DIRECT WISSEN BIJ VERWIJDEREN**. Wees nu wel voorzichtig met het wissen van bestanden! Met de schuifbalk kan je ook de ruimte toegewezen aan de **PRULLENBAK** instellen. Wil je ruimte besparen, dan kies je hier voor een lage waarde zoals 2%. Merk wel dat bestanden ook onherroepelijk verwijderd worden indien de ruimte bestemd voor je Prullenmand vol zit… – BC



WORD

Snel speciale tekens invoegen

Maak je vaak gebruik van het copyright-symbool? Moet je om de haverklap de trademark-afkorting in je teksten plaatsen? Dan is het handig om hiervoor een bepaalde toetsencombinatie te voorzien. Kies voor **INVOEGEN** en vervolgens voor **SYMBOOL**. Klik op het tabblad **SPECIALE TEKENS**. Je krijgt nu een lijstje van speciale tekens met ernaast de gebruikte sneltoetscombinatie. Indien je deze combinatie wil wijzigen, kan je dit doen door het symbool te selecteren en dan op **SNELTOETS** te klikken. Geef dan de nieuwe combinatie op. Je kan ook aan symbolen een sneltoetscombinatie toewijzen. Klik op het tabblad **SYMBOOL** bovenaan op het scherm, waarna de procedure hetzelfde is als voor de speciale tekens. – BC



INTERNET

Comprimeer je beelden on line

Ook jpg-bestandjes kunnen erg groot worden. Zeker digitale foto's met een hoge resolutie nemen al gauw heel wat plaats in. Programma's als Photoshop geven je wel de mogelijkheid deze beelden te verkleinen en compressie toe te passen, maar niet iedereen heeft deze software thuis op z'n pc staan. Met de JPEG-wizard [**www.jpegwizard. com**] kan je een foto insturen (gif-, bmp- en jpg-bestanden) en de gewenste compressie aanduiden. Je kan ook een evaluatieversie van het programma downloaden.

— Sven Naessens —

PEGASUS IMAGING
Leaders in Digital Imaging

The Online JPEG Wizard™ by Pegasus Imaging
"The BETTER JPEG People!"

Advanced JPEG
Graphics Apps
Development Tools
Medical Imaging
Comments
Order Info
About Pegasus

Please specify the compression parameters:

Optimization Level	Compression	Luminance	Chrominance
Light Optimization Settings:	8	26 (0-255)	30 (0-255)
Medium Optimization Settings:	12	38 (0-255)	42 (0-255)
Heavy Optimization Settings:	16	60 (0-255)	62 (0-255)

Please provide the following options for all three output images:

JPEG type desired:	Baseline ◉ Progressive ○
Rotation:	No Change (Lossless)
Comment in Image:	(Lossless)

Please specify the dimensions of the optional output thumbnail image:
Note: For best results, the resulting thumbnail should have a Max W&H pixels greater than 32 and less than the image W&H


Percentage:	◉ 50
Max W&H pixels:	○

Submit Image (This may take a little time based on your connection and JPEG size)

PAINT SHOP PRO 7

Afbeeldingen gelijktijdig afdrukken

Heb je een aantal afbeeldingen die je op dezelfde pagina wil afdrukken? Open ze dan gelijktijdig. Vervolgens kies je voor **FILE** en **PRINT MULTIPLE IMAGES**. Je krijgt nu een scherm te zien met in de linkerkolom alle afbeeldingen die je hebt geopend. Deze kan je dan naar het (lege) blad slepen. Indien nodig kan je ze daar nog vergroten of verkleinen. – BC




PC ALGEMEEN

Schokvrij sleutelen



Wil je elektrostatische ladingen vermijden bij het werken aan een pc of om het even welk ander elektronisch toestel? Koop een extra netsnoer en knip de netstekker eraf (enkel indien het een gemouleerde is). Bevestig vervolgens een nieuwe netstekker, maar sluit enkel de aardingsdraad aan. Dus de Faze- en Neuter-geleider niet aansluiten! Verbind nu de computer met het net. Vervolgens verbind je jezelf met het metalen gedeelte van het chassis (bijvoorbeeld de voeding van de pc). Dit kan gebeuren met een speciale polsband of een elektrisch snoer (liefst soepel). Bij het elektrisch snoer moet het uiteinde van de isolatie verwijderd zijn, waarna we het snoer om de pols wikkelen. Nu kan je naar hartelust aan je pc werken zonder risico op elektrische of elektrostatische schokken!

— Robert Van Peer —



WINDOWS XP

Leeg bureaublad

Ben je al die pictogrammen op je bureaublad beu? Onder Windows XP is het heel eenvoudig om een volledig blanco desktop te verkrijgen. Klik met je rechtermuisknop op een willekeurige plek op het bureaublad. Je krijgt een keuzemenu te zien, kies voor **PICTOGRAMMEN SCHIKKEN OP** en dan verwijder je het vinkje voor **BUREAUBLADPICTOGRAMMEN WEERGEVEN**.

— Sven Naessens —

